

SJÄLVHOTELL > INSTALLATIONS- OCH DISTRIBUTIONSGUIDER >

Konfigurera miljövariabler

View in the help center:
<https://bitwarden.com/help/environment-variables/>

Konfigurera miljövariabler

Vissa funktioner i Bitwarden är inte konfigurerade av `bitwarden.sh-installationsprogrammet`. Konfigurera dessa inställningar genom att redigera miljöfilen, som finns på `./bwdata/env/global.override.env`. Denna `.env`-fil kommer förbakad med konfigurerbara variabler (se [Inkluderade variabler](#)), men det finns ytterligare variabler som kan läggas till manuellt (se [Valfria variabler](#)).

När du gör ändringar i `global.override.env`, utför en `./bitwarden.sh omstart` för att tillämpa dina ändringar.

Note

This article will not define every environment variable, instead focusing on those used or configured by most installations.

Inkluderade variabler

Följande variabler är bland dem som redan finns i `global.override.env`:

Variabel	Beskrivning
<code>globalSettings__baseServiceUri__vault=</code>	Ange domänen för din Bitwarden-instans. Om den inte är konfigurerad kommer domänen att vara lokalvärd som standard. Får inte innehålla ett snedstreck.
<code>globalSettings__sqlServer__connectionString=</code>	Använd det här fältet för att ansluta till en extern MSSQL-databas .
<code>globalSettings__oidcIdentityClientKey=</code>	En slumpmässigt genererad OpenID Connect-klientnyckel. För mer information, se OpenID-dokumentation .
<code>globalSettings__duo__aKey=</code>	En slumpmässigt genererad Duo-a-key. För mer information, se Duos dokumentation .
<code>globalSettings__yubico__clientId=</code>	Klient-ID för YubiCloud Validation Service eller egenvärd Yubico Validation Server. Om YubiCloud, hämta ditt klient-ID och hemliga nyckel här . Om den är självvärd, se valfri variabel <code>globalSettings__yubico__validationUrls</code> .
<code>globalSettings__yubico__key=</code>	Hemlig nyckel för YubiCloud Validation Service eller egenvärd Yubico Validation Server. Om YubiCloud, hämta ditt klient-ID och hemliga nyckel här .

Variabel	Beskrivning
	Om den är självvärd, se valfri variabel <code>globalSettings__yubico__validationUrls</code> .
<code>globalSettings__mail__replyToEmail=</code>	E-postadress som används för inbjudningar, vanligtvis <code>no_reply@smtp__host</code> .
<code>globalSettings__mail__smtp__host=</code>	Ditt SMTP-servervärdnamn (rekommenderas) eller IP-adress.
<code>globalSettings__mail__smtp__port=</code>	SMTP-porten som används av SMTP-servern.
<code>globalSettings__mail__smtp__ssl=</code>	(Booleskt) Om din SMTP-server använder ett krypteringsprotokoll: <code>sant</code> = SSL <code>false</code> = TLS
<code>globalSettings__mail__smtp__användarnamn=</code>	Ett giltigt användarnamn för <code>smtp__host</code> .
<code>globalSettings__mail__smtp__password=</code>	Ett giltigt lösenord för <code>smtp__host</code> . Dollartecken \$-tecken stöds inte i SMTP-lösenord.
<code>globalSettings__disableUserRegistration=</code>	Ange true för att inaktivera nya användare som registrerar sig för ett konto i den här instansen via registreringssidan.
<code>globalSettings__hibpApiKey=</code>	Din HavelBeenPwned (HIBP) API-nyckel, tillgänglig här. Den här nyckeln gör det möjligt för användare att köra dataintrångsrapporten och kontrollera sitt huvudlösenord för att se om det finns intrång när de skapar ett konto.
<code>adminSettings__admins=</code>	E-postadresser som kan komma åt systemadministratörsportalen .

Valfria variabler

Följande variabler finns inte redan i `global.override.env` och kan läggas till manuellt:

Variabel

`globalSettings__logDirectory=`

Beskrivning

Anger katalogen som utdata från behållarens loggfil ska sparas till. Som standard är `globalSettings__logDirectory=bwdata/logs`.

`globalSettings__logRollBySizeLimit=`

Ange storleksgränsen i byte som ska användas för behållarloggfiler (till exempel `globalSettings__logRollBySizeLimit=1073741824`).

`globalSettings__syslog__destination=`

Ange en syslog-server eller slutpunkt att skicka containerloggutdata till (till exempel `globalSettings__syslog__destination=udp://example.com:514`).

`globalSettings__mail__smtp__trustServer=`

Ange `true` för att uttryckligen lita på certifikatet som presenteras av SMTP-servern (rekommenderas **inte för produktion**).

`globalSettings__mail__smtp__sslOverride=`

Ange `true` för att använda SSL (inte TLS) på port 25.

`globalSettings__mail__smtp__startTls=`

Ange `true` för att tvinga STARTTLS (Opportunistic TLS).

`globalSettings__organizationInviteExpirationHours=`

Ange antalet timmar efter vilka en organisationsinbjudan ska löpa ut (`120` som standard).

`globalSettings__yubico__validationUrls__0=`

Primär URL för Yubico Validation Server med egen värd. Till exempel:

`=https://din.url.com/wsapi/2.0/verify`

Lägg till ytterligare valideringsserver-URL:er genom att skapa inkrementerade miljövariabler, till exempel

`globalSettings__yubico__validationUrls__1=globalSettings__yubico__validationUrls__2=`

Variabel

`globalSettings__enableCloudCommunication=`

Beskrivning

Ställ in på **sant** för att tillåta kommunikation mellan din server och vårt molnsystem. Om du gör det [möjliggörs fakturering och licenssynkronisering](#).

`adminSettings__deleteTrashDaysAgo=`

Ange antalet dagar efter vilka objekt ska raderas permanent från papperskorgen. Som standard är **adminSettings__deleteTrashDaysAgo=30**.

`globalSettings__sso__enforceSsoPolicyForAllUsers=`

Ange **true** för att tillämpa policyn för [Kräv SSO-autentisering](#) för ägare- och administratörsroller.

`globalSettings__baseServiceUri__cloudRegion=`

Ange **USA** eller **EU** för att ange [vilken molnserver](#) din egenvärdade server ska hyperlänka till.

Om du använder EU måste du också ställa in några andra variabler som dokumenterats [här](#).

`globalSettings__sqlServer__DisableDatabaseMaintenanceJobs=`

Ange **true** för att hoppa över underhåll på applikationssidan av statistiken och indexuppbyggnadsuppgifter i databasen.

Dessa uppgifter kräver förhöjda MSSQL-privilegier och bör konfigureras om för att köras som en databasanvändare om detta värde är satt till **sant**.

[Läs mer.](#)

`globalSettings__sqlServer__SkipDatabasePreparation=`

Ange **true** för att hoppa över databasförberedelser på applikationssidan. Om det inte anges kontrollerar databasförberedelsen vid installationen om en databas med namnet som anges i **globalSettings__sqlServer__connectionString** finns och, om inte, skapar en sådan.

Den här uppgiften kräver förhöjda MSSQL-privilegier och, om detta värde är satt till **sant**, måste den namngivna databasen finnas innan installationen påbörjas.

[Läs mer.](#)