

PASSWORD MANAGER > ENTWICKLERTOOLS

Persönlicher API-Schlüssel für CLI-Authentifizierung

Ansicht im Hilfezentrum:

<https://bitwarden.com/help/personal-api-key/>

Persönlicher API-Schlüssel für CLI-Authentifizierung

Ihr persönlicher Bitwarden-API-Schlüssel kann als Methode zur Authentifizierung in der Kommandozeilen-Schnittstelle (CLI) verwendet werden.


Note

Ihr persönlicher API-Schlüssel ist **nicht derselbe** wie der [API-Schlüssel der Organisation](#), der zum Zugriff auf die [Öffentliche API von Bitwarden](#) oder den [Verzeichniskonnektor](#) verwendet wird. Persönliche API-Schlüssel haben eine `client_id` im Format `"user.clientId"`, während API-Schlüssel der Organisation eine `client_id` im Format `"organisation.ClientId"` haben werden.

Holen Sie sich Ihren persönlichen API-Schlüssel

Um Ihren persönlichen API-Schlüssel zu erhalten:

1. In der Bitwarden-Web-App navigieren Sie zu **Einstellungen** → **Sicherheit** → **Schlüssel**:



Schlüssel

2. Wählen Sie die Schaltfläche **API-Schlüssel anzeigen** und geben Sie Ihr Master-Passwort ein, um den Zugriff zu bestätigen. Sobald Sie eingetreten sind, erhalten Sie Folgendes:

- `client_id: "user.clientId"` (Dieser Wert ist einzigartig für Ihr Konto und ändert sich nicht.)

- `client_secret`: "`clientSecret`" (Dieser Wert ist einzigartig und kann erneuert werden).
- `Bereich`: "`API`" (Dieser Wert wird immer "`API`" sein).
- `grant_type`: "`client_credentials`" (Dieser Wert wird immer "`client_credentials`" sein).

Erneuern Sie Ihren API-Schlüssel

Wählen Sie die Schaltfläche **API-Schlüssel erneuern**, um Ihren persönlichen API-Schlüssel zu erneuern. Das Erneuern Ihres Schlüssels wird nur Ihr `client_secret` ändern.

Wenn Sie Ihren Schlüssel erneuern, wird Ihr vorheriger Schlüssel ungültig und alle aktiven Sitzungen, die diesen Schlüssel verwenden, werden ebenfalls ungültig.

Authentifizieren Sie sich mit Ihrem API-Schlüssel

Für automatisierte Arbeitsabläufe oder die Bereitstellung des Zugriffs auf eine externe Anwendung empfiehlt sich die Anmeldung am CLI mit dem persönlichen API-Schlüssel. Um sich mit dem API-Schlüssel anzumelden:

```
Bash
```

```
bw login --apikey
```

Dies wird eine Aufforderung für Ihre persönliche `client_id` und `client_secret` initiieren. Sobald Ihre Sitzung mit diesen Werten authentifiziert ist, werden Sie aufgefordert, den Befehl `entsperren` zu verwenden ([mehr erfahren](#)).

Verwendung von API-Schlüssel-Umgebungsvariablen

In Szenarien, in denen automatisierte Arbeiten mit dem Bitwarden CLI durchgeführt werden, können Sie Umgebungsvariablen speichern, um die Notwendigkeit einer manuellen Eingriff bei der Authentifizierung zu vermeiden.

Name der Umgebungsvariable	Erforderlicher Wert
BW_CLIENTID	Kundennummer
BW_CLIENTGEHEIMNIS	Kundengeheimnis