

SELF-HOSTING

Klanten verbinden met je Instance

Weergeven in het Helpcentrum:

<https://bitwarden.com/help/change-client-environment/>

Klanten verbinden met je Instance

Standaard maken Bitwarden-clients verbinding met Bitwarden-hosted servers, maar elke clienttoepassing kan worden geconfigureerd om verbinding te maken met uw zelf gehoste Bitwarden-instantie.


Note

Als u probeert verbinding te maken met een Bitwarden-hosted server, maar uw client probeert verbinding te maken met een zelf gehoste instantie, selecteer dan **bitwarden.com** of **bitwarden.eu** in het menu **Aanmelden bij**.

⇒ Browser extensie

Een browserextensie verbinden met je zelf gehoste server:

1. Selecteer op het aanmeldings- of registratiescherm de optie **Aanmelden bij** en kies de optie **Zelf gehost**.



2. Voer in het veld **Server URL** de domeinnaam voor je server in met **https://** (bijvoorbeeld **https://my.bitwarden.domain.com**).

3. Selecteer **Opslaan**.


Tip

Gebruikers met unieke instellingen kunnen de URL van elke service afzonderlijk opgeven in het gedeelte **Aangepaste omgeving**.

⇒ Mobile app

Een mobiele app verbinden met je zelf gehoste server:

1. Selecteer op het aanmeldings- of registratiescherm de optie **Aanmelden bij** en kies de optie **Zelf gehost**.



Server selectie mobiel

2. Voer in het veld **Server URL** de domeinnaam voor je server in met **https://** (bijvoorbeeld **https://my.bitwarden.domain.com**).

3. Selecteer **Opslaan**.


💡 Tip

Gebruikers met unieke instellingen kunnen de URL van elke service afzonderlijk opgeven in het gedeelte **Aangepaste omgeving**.

⇒Desktop-app

Elke account die is ingelogd op je desktop app kan worden verbonden met een andere server. Een account verbinden met uw zelf gehoste server:

1. Selecteer op het aanmeldings- of registratiescherm de optie **Aanmelden bij** en kies de optie **Zelf gehost**.



Desktop voor serverselectie

2. Voer in het veld **Server URL** de domeinnaam voor je server in met **https://** (bijvoorbeeld **https://my.bitwarden.domain.com**).

3. Selecteer **Opslaan**.

💡 Tip

Gebruikers met unieke instellingen kunnen de URL van elke service afzonderlijk opgeven in het gedeelte **Aangepaste omgeving**.

⇒CLI

Om de CLI te verbinden met je zelf gehoste server:

1. Log uit met het commando **bw logout**.

2. Gebruik het volgende commando om de CLI te verbinden met je zelf gehoste server:

Bash

```
bw config server https://your.bw.domain.com
```

Gebruikers met unieke instellingen kunnen de URL van elke service onafhankelijk opgeven met de volgende opdrachten:

Bash

```
bw config server --web-vault <url>  
bw config server --api <url>  
bw config server --identity <url>  
bw config server --icons <url>  
bw config server --notifications <url>  
bw config server --events <url>  
bw config server --key-connector <url>
```