

SICHERHEIT

Prüf Schlüssel für Ihr Konto

Prüf Schlüssel für Ihr Konto



Tip

Möchten Sie Ihren Tresor mit einem Fingerabdruckleser entsperren? Wenn ja, schauen Sie sich stattdessen [diesen Artikel](#) an.

Jedes Bitwarden-Konto hat eine damit verbundene "Fingerabdruck-Phrase". Die Fingerabdruck-Phrase Ihres Kontos ist dauerhaft und besteht aus fünf zufälligen englischen Wörtern, die in einer bestimmten Reihenfolge erscheinen, zum Beispiel:

Bash

```
alligator-transfer-laziness-macaroni-blue
```

Wofür wird meine Fingerabdruck-Phrase verwendet?

Ihre Fingerabdruck-Phrase ist eine wichtige Sicherheitsfunktion, die dabei hilft, einen Bitwarden-Benutzer sicher zu identifizieren, wenn Verschlüsselungsbezogene Operationen, wie das Teilen von Anmeldeinformationen, durchgeführt werden. Einige Bitwarden-Verfahren, wie das Hinzufügen eines neuen Benutzers zu einer Organisation, werden Sie auffordern zu überprüfen, ob die Fingerabdruck-Phrase mit Ihrer eigenen oder der eines anderen Benutzers übereinstimmt.

Bestätigen Sie Ihren Fingerabdruck während relevanter Operationen unter Verwendung einer sekundären Kommunikationsform wie Telefon oder Nachrichten.

Die Validierung von Fingerabdruck-Phrasen stellt sicher, dass die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung sicher eingeleitet wird und dass der Bitwarden-Server, mit dem Sie kommunizieren, nicht bössartig manipuliert wurde.

Wo kann ich meine Fingerabdruck-Phrase finden?

Sie können die Fingerabdruck-Phrase Ihres Kontos von jeder Bitwarden Client-Anwendung finden:

- **Web-App** : Einstellungen → Mein Konto
- **Desktop-Apps** : Konto → Fingerabdrucksatz
- **Browsererweiterungen** : Einstellungen → Konto → Fingerabdruckphrase
- **Mobile Apps** : Einstellungen → Kontosicherheit → Konto-Fingerabdrucksatz
- **CLI**: Verwenden Sie den Befehl `bw get fingerprint me`

Muss ich meine Fingerabdruck-Phrase aufschreiben?

Das Nichtkennen Ihrer Fingerabdruck-Phrase wird niemals dazu führen, dass Sie aus Ihrem Tresor ausgesperrt werden, daher ist es nicht entscheidend, Ihre Fingerabdruck-Phrase aufzuschreiben oder an einem sicheren Ort aufzubewahren, jedoch können sich einige Benutzer dafür entscheiden, dies zu tun.



Tip

[Wiederherstellungscodes](#) hingegen werden für die zweistufige Anmeldung verwendet und sollten immer außerhalb von Bitwarden auf eine für Sie sinnvolle Weise gespeichert werden. Dies stellt sicher, dass Sie nicht aus Ihrem Konto ausgesperrt werden, falls Sie Ihr Gerät für die Zwei-Faktor-Authentifizierung verlieren.

Kann ich meine Fingerabdruck-Phrase ändern?

Während Sie die Fingerabdruck-Phrase Ihres aktuellen Kontos nicht ändern können, können Sie das Konto löschen und ein neues starten, um eine neue Phrase zu generieren.

Unsere Fingerabdruck-Phrasen werden aus der [langen Wortliste der Electronic Frontier Foundation](#) generiert, die "manuell überprüft wurde und [die EFF hat] versucht, so viele unflätige, beleidigende, sensible oder emotional aufgeladene Wörter wie möglich zu entfernen".