

PASSWORD MANAGER > PLUS

# Utilisation de Bitwarden hors ligne

Afficher dans le centre d'aide:

<https://bitwarden.com/help/using-bitwarden-offline/>

## Utilisation de Bitwarden hors ligne

Toute application Bitwarden [déverrouillée](#) peut être utilisée hors ligne en **mode lecture seule**, par exemple lors de l'utilisation du mode avion sur un appareil mobile ou lorsque vous n'êtes pas connecté à votre serveur auto-hébergé.

La plupart des fonctions de Bitwarden sont accessibles en mode hors ligne, cependant, vous ne pourrez pas éditer ou ajouter des éléments de coffre, des pièces jointes, ou envoyer ou importer de nouveaux éléments de coffre.

## Installation de Bitwarden hors ligne

Les clients souhaitent parfois installer Bitwarden sur des machines hors ligne, par exemple dans des environnements isolés du réseau. Pour installer l'application de bureau Bitwarden sur une machine hors ligne :



### Tip

**Uniquement pour Windows**, vous pouvez télécharger et transférer **Bitwarden-Portable-x.xx.x.exe** sur une machine hors ligne comme alternative à la procédure suivante. L'application portable ne nécessite pas d'installation.

1. Sur une machine avec accès à internet, naviguez vers <https://github.com/bitwarden/clients/releases> et téléchargez le dernier installateur de version (par exemple, **Bitwarden-Installer-1.32.1.exe**) et le bundle d'actifs de version corrélée (par exemple, **Bitwarden-1.32.1-x64.nsis.7z**).
2. Transférez les fichiers téléchargés vers la machine hors ligne et **placez-les dans le même répertoire**.
3. Exécutez l'installateur (par exemple, **Bitwarden-Installer-1.32.1.exe**). Si le bundle d'actifs requis est dans le même répertoire, Bitwarden sera installé sans nécessiter d'accès à internet.

Veuillez noter que le suivi des procédures d'installation hors ligne signifie que votre application de bureau **ne se mettra pas à jour automatiquement** lorsque de nouvelles fonctionnalités ou des correctifs sont publiés.