PASSWORD MANAGER > COMIENZA

Extensiones de Navegador del Administrador de Contraseñas

Ver en el centro de ayuda: https://bitwarden.com/help/getting-started-browserext/

Extensiones de Navegador del Administrador de Contraseñas

Las extensiones de navegador de Bitwarden integran la gestión de contraseñas directamente en tu navegador favorito. Descarga una extensión de navegador Bitwarden desde el mercado o tienda de aplicaciones de tu navegador, o desde la página de Descargas de Bitwarden.

Las extensiones de navegador son compatibles con las dos versiones más recientes de **Google Chrome**, **Mozilla Firefox**, **Opera**, **Microsoft Edge**, y **Safari**. Para **Vivaldi**, **Brave** y **Tor**, solo se admite la versión más reciente.

⊘ Tip

La extensión del navegador Safari viene empaquetada con la aplicación de escritorio, disponible para descargar desde la App Store de macOS. Más información.

Create a new login with the Bitwarden browser extension

https://player.vimeo.com/video/819156903

Primeros pasos

Comencemos su viaje con la extensión de Bitwarden para navegador agregando un nuevo elemento de inicio de sesión a su caja fuerte y asegurándonos de que sea seguro y fácil de encontrar:

Crea una carpeta

Las carpetas son una excelente manera de asegurarse de que siempre pueda encontrar elementos del almacén cuando necesite usarlos. Para crear una carpeta:

- 1. Seleccione la 🕸 **pestaña Ajustes** y elija **Carpetas** de la lista de ajustes.
- 2. Seleccione el icono + Agregar.

3. Dale un nombre a tu carpeta (por ejemplo, Redes Sociales), y selecciona Guardar.

Añadir un inicio de sesión

Ahora agreguemos un inicio de sesión a tu nueva carpeta. Para crear un nuevo elemento de inicio de sesión:

- 1. Navega a la 💼 pestaña Mi Caja Fuerte y selecciona el + Añadir icono.
- 2. Elija qué tipo de elemento crear (en este caso, seleccione Inicio de sesión).
- 3. Ingrese la información básica para este inicio de sesión. Por ahora, da el elemento:
 - 1. Un Nombre para ayudarte a reconocerlo fácilmente (por ejemplo, Cuenta de Twitter).
 - 2. Tu nombre de usuario.
 - 3. Tu actual Contraseña (la reemplazaremos con una contraseña más fuerte pronto).
- 4. En el campo URI1, ingrese la URL donde inicia sesión en la cuenta (por ejemplo, https://twitter.com/inicio de sesión).
- 5. Seleccione una carpeta del menú desplegable **Carpeta**. Si estás siguiendo nuestro ejemplo, elige la carpeta de Redes Sociales que acabas de crear.
- 6. ¡Buen trabajo! Seleccione Guardar para continuar.

Generar una contraseña fuerte

Ahora que has guardado un nuevo inicio de sesión, mejoremos su seguridad reemplazando tu contraseña con una más fuerte:

- 1. En tu navegador web, inicia sesión en la cuenta con tu nombre de usuario y contraseña existentes. En esa cuenta, encuentra donde puedes **Cambiar tu contraseña**.
- 2. En el formulario de **Cambiar tu contraseña**, ingresa tu **Contraseña Actual**, la cual puedes copiar y pegar desde Bitwarden usando el icono de 🗋 **Copiar**.
- 3. De vuelta en Bitwarden, abre el elemento de inicio de sesión y selecciona el botón Editar .
- 4. En el cuadro de Contraseña, selecciona C Generar y selecciona Sí para sobrescribir tu antigua contraseña. Esto reemplazará tu contraseña con una contraseña fuerte generada aleatoriamente. Moverse de Fido1234 a X@Ln@x9J@&u@5n##B puede detener a un hacker.
- 5. Seleccione Guardar.
- 6. Copia tu nueva contraseña y pégala en los campos de Nueva Contraseña y Confirmar Contraseña de vuelta en el sitio web.

¡Felicidades! ¡Tu inicio de sesión ahora está guardado en Bitwarden para un uso seguro y fácil!

Agrega una segunda cuenta

¿Tienes varias cuentas de Bitwarden, quizás una para uso personal y otra para el trabajo? ¡La extensión del navegador puede iniciar sesión en cinco cuentas a la vez!

Para iniciar sesión en una cuenta adicional, seleccione la cuenta en la que ha iniciado sesión actualmente desde la esquina superior derecha de la extensión del navegador.



Cambio de Cuenta de la Extensión del Navegador

Una vez que hayas abierto el menú de cambio de cuenta, selecciona + Añadir Cuenta:

← → C ≌ bitwarden.com	달 속 ☆ 💽 🗗 🛛 🖷 🚦
Dbit warden Products~ Pricing Downloads Developers Resource	< Account actions 🛛 🕗 started Log in
The most trusted password manager Bitwarden is the best password manager for securely storing, managing, and sharing sensitive online data such as passwords, passkeys, and credit cards. View Plans and Pricing	bitwarden.com active Available accounts + Add account
C Leader Enterprise FALL 2024 C C Enterprise FALL 2024 C C Enterprise FALL 2024 C Enterprise FALL 2024	Options
Everything you need i	

Extensión de Navegador Añadir Cuenta

Una vez que inicie sesión en su segunda cuenta, podrá cambiar rápidamente entre ellas desde el mismo menú, que también mostrará el estado actual de la bóveda de cada cuenta (*bloqueada o desbloqueada*). Si cierras sesión en una de estas cuentas, será eliminada de esta lista.

(i) Note

El cambio de cuenta en la extensión del navegador no está disponible en Safari en este momento.

Próximos pasos

Ahora que has dominado los conceptos básicos, profundicemos en una acción más que realizarás regularmente, **Autocompletar** y **Guardar automáticamente**, y tres pasos de configuración recomendados, desbloqueo más fácil de la **caja fuerte**, **anclar** la extensión a tu navegador, y **deshabilitar el administrador de contraseñas incorporado** en tu navegador:

Autocompletar un inicio de sesión

Las extensiones de navegador de Bitwarden tienen una vista única de **pestaña**, que detecta automáticamente el URI (por ejemplo, google.com) de la página que se muestra en tu pestaña abierta y encuentra cualquier inicio de sesión con URIs correspondientes.

Cuando un inicio de sesión tiene un URI correspondiente, el icono de Bitwarden superpondrá una burbuja de notificación que informa el número de inicios de sesión que tienes para esa página web:

instagram.com/accounts/login/?next=https%3A	%2F%2Fwww.instagram.com%2Flo 달 ☆ 💽 🗗 🗄 🛃 👘 🗄
	Vault + New 🛛 🕒
	Q Search
In	Image: Vault Vault Image: Collection Image: Folder Vault Image: Collection
Phone number	Autofill suggestions

Extensión de Navegador Autocompletar

Seleccionar el inicio de sesión dentro de la extensión del navegador autocompletará su nombre de usuario y contraseña en los campos de entrada detectados.

Hay algunos otros métodos para autocompletar desde la extensión de tu navegador, incluyendo menús contextuales y atajos de teclado. Más información.

Guardar automáticamente un inicio de sesión

Cuando inicias sesión en un sitio web sin usar autocompletar, Bitwarden ofrecerá recordar los inicios de sesión si:

- Un elemento con ese URI no está en tu caja fuerte.
- Un elemento con ese URI está en tu caja fuerte, pero tiene un nombre de usuario o contraseña diferentes.

Cuando veas este banner, selecciona **Guardar** para agregar un nuevo elemento de inicio de sesión con el nombre de usuario, contraseña y URI, o el botón **Actualizar** para actualizar un elemento existente con la nueva contraseña o nombre de usuario:



Añadir un inicio de sesión



Actualizar un inicio de sesión

Si eres un miembro de una organización que utiliza la política de Eliminar caja fuerte individual, seleccionar **Guardar** te llevará a una pantalla donde puedes elegir a qué colección agregarlo. De lo contrario, tendrás las opciones de **Seleccionar carpeta...** para el elemento o **Editar** el elemento antes de guardarlo.

Si no desea ver este banner, desactive la opción Pedir agregar inicio de sesión del menú Opciones .

(i) Note

¿Sabías que puedes guardar y autocompletar claves con la extensión de navegador Bitwarden? Aprende más sobre las contraseñas aquí.

Desbloquear con PIN o biométrica

Para un acceso rápido a tus credenciales, configura un PIN o biométrica para desbloquear tu caja fuerte. Para configurar un PIN, por ejemplo:

1. Abre la pestaña 🔊 Ajustes.

- 2. En la sección de Seguridad, marca la casilla Desbloquear con PIN.
- 3. Ingrese el código PIN deseado en el cuadro de entrada. Los códigos PIN pueden ser cualquier combinación de caracteres (a-z, 0-9, \$, #, etc.)

₽ Tip

Opcional: la opción de verificación previa **Solicitar datos biométricos al iniciar** requerirá que ingrese su contraseña maestra en lugar de un PIN cuando se reinicie su navegador. Si quieres poder desbloquear con un PIN cuando tu navegador se reinicia, desmarca esta opción.

Fija la extensión

Fijar la extensión del navegador garantizará que esté fácilmente accesible cada vez que abras tu navegador. El procedimiento varía según el navegador que estés utilizando:

⇒Cromo

Selecciona el icono 🕞 Extensión al lado de la barra de direcciones y selecciona el icono Pin al lado de Bitwarden:



Pin en Chrome

⇒Zorro de Fuego

Ingrese about: addons en la barra de direcciones y active Bitwarden. Para personalizar dónde aparece en tu navegador, haz clic en el icono de 🖓 Extensión ubicado en la barra de herramientas. Selecciona el icono de engranaje de Bitwarden 🗘 y elige Anclar a la barra de herramientas.



Anclar en Firefox

También puedes activar una barra lateral persistente de Bitwarden seleccionando Ver \rightarrow Barra lateral \rightarrow Bitwarden desde el menú de Firefox.

⇒Safari

Haz clic derecho en cualquier parte de la barra de herramientas y selecciona **Personalizar Barra de Herramientas** para abrir una interfaz de arrastrar y soltar que te permite mover o eliminar iconos en tu barra de herramientas:



Pop-out del navegador

La extensión de Bitwarden para el navegador tiene una funcionalidad desplegable que te permitirá reposicionar el cliente mientras usas tu navegador de internet. Para acceder a la funcionalidad de desplegable de la extensión del navegador:

- 1. Inicia sesión o desbloquea tu cliente de extensión de navegador Bitwarden.
- 2. Seleccione el botón desplegable ubicado en la barra de navegación de su cliente.



Pop-out del navegador

Deshabilitar un administrador de contraseñas incorporado

La mayoría de los navegadores web guardarán automáticamente tus contraseñas por defecto, pero los expertos generalmente están de acuerdo en que los administradores de contraseñas incorporados son más vulnerables que soluciones dedicadas como Bitwarden:

⇒Chrome/Cromo

En Chrome o cualquier navegador basado en Chromium (Edge, Opera y Brave), navegue hasta la página de Contraseñas ingresando chro me://administrador-de-contraseñas/ajustes en la barra de direcciones, sustituyendo chrome por el nombre de su navegador (por ejemplo, brave://administrador-de-contraseñas/ajustes).

En esta página, desactiva tanto la opción Ofrecer guardar contraseñas como la opción Inicio de sesión automático:





Esta página también mostrará cualquier **Contraseña Guardada** que esté siendo almacenada por el navegador:

- -		
•	Privacy and security	Auto Sign-in Automatically sign in to websites using stored credentials. If disabled, you will be asked for
æ	Appearance	confirmation every time before signing in to a website.
Q	Search engine	Check passwords Keep your passwords safe from data breaches and other security issues
	Default browser	
ባ	On startup	View and manage saved passwords in your Google Account
Advan	ced 🔶	Same d Dacamanda
⊕	Languages	Saved Passwords
Ŧ	Downloads	Saved passwords will appear here

Contraseñas Guardadas de Chrome

Si aún no ha guardado estas contraseñas en Bitwarden, expórtelas para prepararse para una futura importación a Bitwarden. Una vez exportados, deberías eliminar estas contraseñas del almacenamiento del navegador.

⇒Zorro de Fuego

En Firefox, navega a **Preferencias** → **Privacidad** y **Seguridad** y desplázate hacia abajo hasta la sección de **Inicios de sesión y Contraseñas**. En esta sección, desmarca todas las opciones que ya están marcadas.

•			+ Preferences		×	+											
÷		G	ወ	් Firef	ox a	bout:preferences#p	orivacy							☆	lii\	3	≡
										C	Q Find	in Preferences					
	₽	Gen	eral									Manage Data.					
	ŵ	Hon	ne		Dele	ete cookies and sit	te data whe	en Firefox i	is closed		Mar	nage Exception	1S				
	۹	Sea	rch	G	ogins	and Passwords	s										
		Priv	acy & Security		🖌 Ask	c to save logins and	d passwore	ds for webs	sites			Exceptions					
	្ជ	Syn	c		 	Autofill logins and passwords			Saved Logins								
					✓ ✓	Show alerts abou	erate stron	ds for bread	ras Iched websites	Learn mo	ore						
					Use	e a Primary Passwo	ord Learn	more		Chan	nge Pri	mary Password	d				
					For	merly known as Mas	ster Passwo	rd									

Opciones de Contraseña de Firefox

También deberías averiguar qué inicios de sesión Firefox ya ha guardado seleccionando el botón Inicios de Sesión Guardados...:

•••		Preferences	×	< +									
\leftarrow \rightarrow	G	ŵ	ර Firefox	about:preferences	#privacy					☆	hi).	3	≡
								Q Find in Preferences					
¢	• Ge	eneral						Manage Data					
ŵ	Ho	ome	De	elete cookies and s	site data when F	irefox is closed		Manage Exceptions					
Q	Se	arch	Login	is and Password	ds								
<u> </u>	Pr	ivacy & Security	🗸 🗸	sk to save logins a	and passwords for	or websites		Exceptions					
£	Sy	/nc	✓ ✓ ✓	 Autofill logins a Suggest and ge Show alerts about 	nd passwords enerate strong p out passwords fo	asswords or breached website:	s Learn mo	Saved Logins)				
			Us	se a Primary Pass	word Learn mo	re	Char	nge Primary Password					
			Fo	ormerly known as M	aster Password								

Inicios de Sesión Guardados de Firefox

Si aún no ha guardado estas contraseñas en Bitwarden, expórtelas para importarlas en el futuro a Bitwarden. Una vez exportados, deberías 🔟 Eliminar estas contraseñas de Firefox.

⇒Safari

En Safari, abre **Preferencias** desde la barra de menú y navega hasta la pestaña **AutoFill**. En esta pestaña, desmarca todas las opciones preseleccionadas:



Opciones de Contraseña de Safari

También deberías averiguar qué contraseñas Safari ya ha guardado navegando a la pestaña Contraseñas:

$\bullet \bullet \bullet \checkmark \checkmark \blacksquare$	🗎 bitwarden.com	Ċ		1
D bitwarden				
	Passwords	♦ ÷ C ■ Secure In	Tps://www.fl.bitwardee.com/4//ws/f	
General Tabs AutoF II Password	is Security Privacy Websites Extensions Adv	Ç vanced	0 Search	
Website	User name	Password		
	No Saved Passwords			
	D	etails	Add Remove	?

Contraseñas Guardadas de Safari

Si aún no has guardado estas contraseñas en Bitwarden, crea elementos de inicio de sesión en Bitwarden para estas contraseñas. Una vez que todas las contraseñas guardadas están en Bitwarden, **Elimina** estas contraseñas de Safari. ⇒**Vivaldi**

En Vivaldi, abre la ventana 🎝 Ajustes de Vivaldi y selecciona 👁 Privacidad desde la navegación de la mano izquierda. Desplázate hacia abajo hasta la sección de Contraseñas y desmarca la opción Guardar Contraseñas de Páginas Web:

•	Bitware	den Open	Source P					Ū
) и и С	ŝ	🕽 🔒 bitwarden.com					- 🧕
Д			•		Vivaldi Settings: Privacy		(د دا د د	
	U	Searc	h	Exceptions		irtea		
0		V G	eneral	Manage blocking level per site				
		E Ar	ppearance					107
8		🥊 Tł	hemes				Q Search wave	•
	T	🗰 St	art Page			0 - +Add Item	a Amazon johnumith Code School	244 744
	P	💻 Ta	abs				Facebook Facebook helioDissander.com	
		🔳 Pa	anel				C heliditoarder.com	5 4 4
	Bit	🗖 Ad	ddress Bar				€ Lopn E Card	1 >
	inc	ДВо	ookmarks				Identity Secure Note	1.2
		>_ Q	uick Commands	Manage Sources			POLDERS State	2 2
		шк	eyboard				Ten Myllaut Gere	C OC
		Өм	ouse					
		Q Se	earch	PASSWORDS				
		💿 Pr	rivacy	✔ Save Webpage Passwords				
		🛃 Do	ownloads	Show Saved Passwords				
		📥 Sy	/nc)			
		© w	ebpages	000///50				
		л. N	etwork	COORIES				
		🂠 Di	isplay All	Accept Cookies	Third-Party Cookies			

Opciones de Contraseña de Vivaldi

También deberías averiguar qué contraseñas ya ha guardado Vivaldi seleccionando el botón Mostrar Contraseñas Guardadas:

PASSWORDS			
✔ Save Webpage Passwords			
Filter Passwords			
Website	Account Name	Password	
S https://id.condenast.com/interaction/EDLjap1s1vPi255sOv			Θ
Hide Passwords			

Contraseñas Guardadas de Vivaldi

Si aún no has guardado estas contraseñas en Bitwarden, crea elementos de inicio de sesión en Bitwarden para estas contraseñas. Una vez que todas las contraseñas guardadas están en Bitwarden, elimina estas contraseñas de Vivaldi haciendo clic derecho en cada una y seleccionando **Eliminar Contraseña**.

⇒Torre

A pesar de compartir raíces con Firefox, Tor es único en que no guarda tus inicios de sesión por defecto. Si no has configurado manualmente Tor para guardar y autocompletar los inicios de sesión, ya estás listo.

Si lo hizo, navegue a la página **Contraseñas** ingresando about:preferences#privacy en la barra de direcciones, y desplácese hacia abajo hasta la sección de Inicio de Sesión y Contraseñas. Desactiva todas las opciones que habías marcado.

••	•		🔆 Preferences	× +					
÷		G	🜒 Tor Browser	about:preferences#privacy	☆	0 4	∛ . ≡		
				Q Fi	ind in Preferences				
	₽	Gene	eral	of disk space. Learn more					
					Manage Data	ì			
	0	Hom	le	In permanent private browsing mode, cookies and site data will always be cleared when Tor Browser is closed	anage Permissio	ns			
	Q	Sear	ch						
	•	Priva	acy & Security	Delete cookies and site data when Tor Browser is closed					
(D	Tor		Logins and Passwords					
				Ask to save logins and passwords for websites	Exceptions				
				Autofill logins and passwords	Saved Logins				
				Suggest and generate strong passwords					
				Show alerts about passwords for breached websites learn more	more				
				Use a master password Change	Change Master Password				

Opción de Contraseña Tor

También deberías averiguar qué inicios de sesión ya ha guardado Tor seleccionando el botón Inicios de Sesión Guardados...:

•••		🔆 Preferences		× +												
\leftarrow	G	Tor Browser	about:prefe	ences#pri	ivacy								☆	0	Å .	≡
											Q Find	in Prefere	ences			
‡	Gen	eral	of dis	of disk space. Learn more Manage												
												Manage Data				
Û	Hon	ne	() I	n perman lata will a	ent private	browsin	ng mode, c vben Tor Br	ookies and	l site		Man	age Peri	missio	ons		
Q	Sea	rch			intrays be en			011361 13 0	0300.							
	Priv	acy & Security	C	elete coo	okies and sit	te data v	when Tor B	Browser is (closed							
D	Tor		Log	ns and I	Passwords	S										
				sk to sav	ve logins and	d passw	vords for w	ebsites				Excep	tions.			
				Autofi	ill logins and	d passw	ords			(Saved I	ogin	s	D	
				/ Sugge	est and gene	erate st	rong passv	words		<u> </u>	_			_	ノ	
				Show	alerts abou	ıt passw	ords for br	reached w	ebsites Lea	arn m	ore					
				Jse a mas	ster passwo	ord				Cha	ange M	laster Pa	asswo	ord		

Contraseñas Guardadas de Tor

Si aún no has guardado estas contraseñas en Bitwarden, crea elementos de inicio de sesión en Bitwarden para estas contraseñas. Una vez que todas las contraseñas guardadas están en Bitwarden, 🔟 **Elimina** estas contraseñas de Tor.

⇒DuckDuckGo

En DuckDuckGo, navega a Ajustes → Autocompletar. Desde esta pantalla, desmarca la casilla para Nombres de usuario y contraseñas.



Puedes crear una copia de seguridad de tus datos existentes seleccionando **Exportar Contraseñas**. Una vez que hayas creado un archivo de respaldo, selecciona **Ver contenido de Autofill...** y elimina los datos de autofill almacenados para eliminar las sugerencias previamente guardadas.

En la sección del Administrador de Contraseñas, los usuarios de macOS pueden elegir usar Bitwarden. Aprende más sobre la integración del navegador macOS de Bitwarden DuckDuckGo aquí.